

# 國立虎尾科技大學 校園雲端虛擬主機操作手冊

## 一、登入管理介面

網址：<https://vc.nfu.edu.tw> (限校內 IP 登入)


因網頁採 https 連線方式，開啟網頁若出現安全性提醒訊息，請點擊「進階」→「繼續前往 vc.nfu.edu.tw 網站」→「登入 vsphere Web Client」，即可開啟登入網頁。



## 二、登入虛擬主機管理帳號

使用者名稱：[員工編號@ctx10.nfu.edu.tw](mailto:員工編號@ctx10.nfu.edu.tw)

密碼：校務行政 AD 帳號之密碼(與差勤系統密碼相同)




### 三、查看虛擬主機資訊

登入後，請點選「虛擬機器和範本」→點選「虛擬主機」→透過「摘要」功能，即可查看虛擬主機 CPU、記憶體、儲存空間、作業系統版本與網路 IP 位址等資訊。




#### 四、查看虛擬主機運作效能

透過「監視器」→「效能」功能，可以查看虛擬主機 CPU 與記憶體運作效能圖表。



#### 五、虛擬主機電源管理

選擇「虛擬主機」後，按右鍵出現功能選單，選擇「電源」功能，即可進行開、關機或重新啟動等動作。



## 六、修改虛擬主機網路卡位址(限校內/系所授權軟體綁定網卡位址需求)

- 1.修改網路卡位址前，須先將「虛擬主機」關機。
- 2.選擇「虛擬主機」後，點選「管理」→「設定」→「虛擬機器硬體」→「編輯」功能，點擊「▼\*網路介面卡 1」以開啟設定欄位，將「MAC 位址(\*)」列修改為「手動」後，即可自行輸入網路卡卡號位址，修改完成請按下「確定」。

提醒!! 網路卡位址請勿與其他裝置重複，若重複會造成網路不通問題。

vmware vSphere Web Client

UP-sparc\_1\_7

管理

設定

虛擬機器硬體

編輯

UP-sparc\_1\_7 - 編輯設定

虛擬硬體

CPU: 4

記憶體: 4096 MB

硬碟 1: 200 GB

SCSI 控制器 0: VMware 半虛擬化

\*網路介面卡 1: VM Network

狀態:  開啟電源時連線

介面卡類型: VMXNET 3

DirectPath I/O:  啟用

MAC 位址 (\*): 00:50:56:11:11:11

手動

確定

取消

兼容性: ESX/ESXi 4.0 及更新版本 (虛擬機器第 7 版)

虛擬主機須為關機狀態